


## POP/IMAP-Konto unter Outlook 2019 einrichten

Screenshots anhand Outlook 2019


Starten Sie Ihr Outlook und klicken Sie oben links auf "Datei"



Klicken Sie dann auf "Konto hinzufügen"




Es wird automatisch ein Popup Fenster erscheinen, wo Sie Ihre Emailadresse eingeben können



Wählen Sie POP oder IMAP für die Kontoeinrichtung.

### Wichtig


- Bei **POP** werden eingehende Mails direkt in Ihre lokale Outlook PST-Datei übertragen und vom Server gelöscht.
- Bei **IMAP** werden alle Mails auf dem Server belassen. Was Sie in Outlook sehen (Mails, Ordner) liegt genau so online auf dem bsclT.ch Server und ist z.B. auch über Webmail verfügbar.



Danach die Kontoeinstellungen wie folgt eingeben:

Posteingangsserver: pop.bsclT.ch (für POP) oder imap.bsclT.ch (für IMAP)

Postausgangsserver: smtp.bsclT.ch



IMAP-Kontoeinstellungen  
demo.user@bsclT.ch (Nicht Sie?)

Eingehende E-Mail  
Server  Port   
Verschlüsselungsmethode


Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Ausgehende E-Mail  
Server  Port   
Verschlüsselungsmethode

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Zurück

Als Nächstes Ihr Kennwort



IMAP-Kontoeinstellungen


demo.user@bsclT.ch (Nicht Sie?)

Kennwort

\*\*\*\*\*

Zurück Verbinden

Damit ist die Einrichtung Ihres Mailkontos in Outlook abgeschlossen



Sollten bei der Einrichtung Ihres Mailkontos Probleme auftreten zögern Sie nicht unseren Support zu kontaktieren.

Support via E-Mail: [support@bsclT.ch](mailto:support@bsclT.ch)

Support via Telefon: 071 790 03 90